INSTALACE databáze normalizovaných dílů AV Standards

Pro instalaci a první spuštění je pochopitelně potřeba mít administrátorská práva.

Instalace AV Standards:

Stáhněte instalační balík a rozbalte ho (nebo v učebně zkopírujte z disku P již rozbalenou verzi).

Ze složky AV Standards spusťte soubor AVStandards_2_2_13_9818

1) Jazyk instalace:



2) Co se instaluje:

Průvodce instalací - AV STANDARDS	6 2.2.13	_		×
AVENGI		RII	٦G	i
Vítá Vás průvodce instal 6	ací produkt 2.2.13.	u AV STA	NDAR	DS
Produkt AV STANDARDS 6 2.2.13 verze Dříve než budete pokračovat, dopo	2.2.13.9818 bude ručuje se zavřít ve	nainstalovan n škeré spuštěné	a Vas poci aplikace.	itac.
Pokračujte klepnutím na tlačítko Další, ne	bo ukončete průvo	dce instalací tla	ačítkem St	orno.
Vyberte insta	alované komponent	у		
Licenční r	manager LMAV			
AV STAN	DARDS program			
Pouze kopírovat AV STANDARDS programy (EXE _DLL)				
AV STAN	DARDS data			
Internet the second				
www.aveng.cz		<u>D</u> alší >	Sto	rno

- v dialogovém panelu **NEBUDE** zatrženo Licenční manager LMAV, osatní dvě zatrhávátka ano

3) Kam se instaluje:

Průvodce instalací - AV STANDARDS 6	2.2.13	_		\times
Zadejte informace pro instalaci AV STAN	DARDS			
				aveng.cz
Cílové umístění AV STANDARDS				
C:\Applic\AV\AVStandards		[>	
Pracovní adresář				
C:\Applic\AV\AVStandards\work				
Složka v nabídce start				
AV STANDARDS				
Nevytvářet složku v nabídce Start				
Česky				
www.aveng.cz	< <u>Z</u> pět	<u>D</u> alší >	Sto	orno

implicitně je přednastaveno C:\Applic\AV\AVStandards, což je sice lehce nestandardní, ale je jednodušší to ponechat tak. Samozřejmě můžete instalovat i do jiné složky, pak ale musíte obdobně změnit i další řádek Pracovní adresář a pak i další složky v následujícím panelu. Já osobně doporučuji se s tím "C:\Applic" smířit a nepřidělávat si starosti…

4) Kde je Creo parametric a další složky Prostandards:

Průvodce instalací - AV STANDARDS 6	2.2.13	_		×
Zadejte informace pro instalaci AV STAN	DARDS			
				aveng.cz
Adresář instalace Creo Parametric				
C:\Program Files\PTC\Creo 7.0.1.0				
Adresář s daty AV STANDARDS				
C:\Applic\AV\AVStandards\Data				
Adresář s modely AV STANDARDS				
C:\Applic\AV\AVStandards\Data\Models				
Ö - dur				
www.aveng.cz	< <u>Z</u> pět	<u>D</u> alší >	St	orno

- první řádek ukazuje do složky, kde je nainstalované Creo. Pokud máte i Creo nainstalované implicitně, bude to C:\Program Files\PTC\Creo\7.0.1.0
- další dva řádky definují další podsložky v instalační složce Prostandards. Pokud instalujete implicitně, nechte to, jak to je, pokud jste v předchozím panelu zvolili jinou složku pro instalaci Prostandards, přesměrujte to tam i tady.

5) Kde je licence:

Průvodce instalací - AV STANDARDS 6	2.2.13	—		×
Zadejte informace pro instalaci AV STAN Informace o licenci	IDARDS			aveng.cz
Získat licenci od LMAV Iméno licenčního serveru				
147.230.21.21				
Port 8877				
O Lokální licence (NODE licence)				
Umístění licenčního souboru				
Česky				
www.aveng.cz	< <u>Z</u> pět	<u>D</u> alší >	S	torno

zatrhněte Získat licenci od LMAV, nastavte jméno licenčního serveru na 147.230.21.21
 a Port ponechte 8877

6) Dokončení instalace:

🔳 Pr	ůvodce instalací - AV STANDARDS 6	2.2.13	_		×
Ins	talace je připravena Průvodce instalací je nyní připraven nainst 6 2.2.13 na Váš počítač.	alovat produkt AV S	TANDARDS		aveng.cz
	Pokračujte v instalaci klepnutím na tlačítko nastavení instalace, klepněte na tlačítko Zp	Instalovat. Přejete- vět.	li si změnit r	některá	
	Adresář AV STANDARDS: C:\Applic\AV\A Pracovní adresář: C:\Applic\AV\AVStanda Konfigurační soubor Creo Parametric: Adresář pro data C:\Applic\AV\AVStanda Adresář pro modely:C:\Applic\AV\AVStar	VStandards ards\work rds\Data ıdards\Data\Models		~	
	<			>	
Česky - <u>ww</u>	w.aveng.cz	< <u>Z</u> pět	nstalovat	Stor	no

- po kliknutí na Instalovat se instalace rozběhne

Důležité upozornění:

Licence AV Standards na serveru 147.230.21.21. platí pouze pro uživatele z TUL. Aby AV Standards mohly na tuto licenci pracovat, **počítač musí být připojen do sítě TUL**. To je splněno automaticky jen pro PC připojené v areálu TUL. Počítače mimo areál TUL lze do sítě TUL připojit pomocí vzdáleného přístupu službou VPN. K tomu je potřeba heslo pro vzdálený přístup. Nastavení hesla i instalace služby VPN je na webových stránkách Liane:

Vytvoření a změna hesla pro vzdálený přístup

Návod na instalaci VPN

AV Standards jdou poté spustit samostatně pomocí zástupce ve startu a také se spustí automaticky při spuštění Crea.

Poznámka:

Pokud máte "školní" verzi konfiguračního souboru *config.pro* z minulé instalace Crea na podzim, je tam příkaz pro spuštění "staré" verze databáze normalizovaných dílů Prostandards. Aby to při startu nedávalo chybovou hlášku, je třeba tento řádek najít a buď zapsáním vykřičníku na začátek "vykomentářovat", nebo ho úplně smazat. Soubor *config.pro* najdete ve složce, kde je instalované Creo v podsložce *Common files/text*, řádek je *protkdat C:\Applic\ProStandards\Bin\ProStandards.dat*.

```
🧾 config.pro – Poznámkový blok
                                                          П
                                                             Х
Soubor Úpr<u>avy F</u>ormát Zobrazení Nápo<u>v</u>ěda
1______
1==
  _____
I.
template_solidpart P:\_NASTAVENI\start\mmns_part_kst.prt
template designasm P:\ NASTAVENI\start\mmns asm kst.asm
template_drawing P:\_NASTAVENI\start\template_kst.drw
1_____
drawing setup file P:\ NASTAVENI\config\vykres nast.dtl
search path file P:\ NASTAVENI\config\search.pro
hole parameter file path P:\ NASTAVENI\config\
pro format dir P:\ NASTAVENI\formaty\
pro symbol dir P:\ NASTAVENI\symboly\
start model dir P:\ NASTAVENI\start
==
   _____
!=== Prostandard startuje s Creo
protkdat C:\Applic\ProStandards\Bin\ProStandards.dat
1______
!=== OVLADANI HLADIN
def_layer layer_axis OSY
def laver laver thread feat zavity
                                                             >
                                   Řádek 11. sloupec 60
                                            100 % Windows (CRLF)
                                                        UTF-8 s BOM
```